

# Instalación y actualización de plugins para WordPress

## Instalación.

### Arrendasoft external login:

1. Se debe consultar el archivo JSON del plugin en la siguiente ruta:

[https://arrendasoft.co/wordpress\\_plugins/arrendasoft\\_external\\_login/update-info.json](https://arrendasoft.co/wordpress_plugins/arrendasoft_external_login/update-info.json).

Este archivo tiene 3 elementos: new\_version, package y url.

```
{
  "new_version": "1.0.0",
  "package":
  "https://arrendasoft.co/wordpress_plugins/arrendasoft_external_login/arrendasoft_external_login.1.0.0.zip",
  "url": "https://arrendasoft.co/wordpress_plugins/arrendasoft_external_login/"
}
```

2. Del archivo JSON copiar la propiedad "package" y descargar el archivo zip, luego instalarlo usando la forma tradicional:
  1. Ir al menú plugins.
  2. Hacer clic en el botón "Agregar nuevo plugin".
  3. Hacer clic en el botón "Subir plugin".
  4. Cargar el archivo zip descargado.
3. Activar el plugin haciendo clic en el texto "activar" que se encuentra debajo del nombre del plugin cuando estamos en la lista de plugins del sistema.
4. Ingresar a ajustes o settings del plugin, esta sección cuenta con las siguientes opciones:
  - **Habilitar autenticación Arrendasoft:** una casilla de selección si desea habilitar la validación en el login usando la base de datos de Arrendasoft.
  - **URL Arrendasoft:** este es el enlace a la instancia de Arrendasoft, la cual es obligatoria para que el plugin funcione , ejemplo: <https://my.arrendasoft.co>.
  - **URL Redirect Customer Area:** es el nombre de la página donde se tendrá el área de clientes, Ej: mi-area-de-clientes, lo cual redireccionará a <https://my.web-arrendasoft.co/mi-area-de-clientes>. Por defecto tomará la página llamada customer-area.

- **Borrar la configuración de Arrendasoft login cuando se desactive el plugin:** es una casilla para si se desea borrar la configuración de Arrendasoft login al desactivar el plugin.
- **Probar la conexión a la API de Arrendasoft:** es un botón para verificar si se están retornando datos correctamente, este funciona después de haber guardado la URL de Arrendasoft.
- **Guardar cambios:** el botón con el que guardamos los ajustes realizados en el formulario.

## Arrendasoft customer area:

1. Se debe consultar el archivo JSON del plugin en la siguiente ruta:

[https://arrendasoft.co/wordpress\\_plugins/arrendasoft\\_customer\\_area/update-info.json](https://arrendasoft.co/wordpress_plugins/arrendasoft_customer_area/update-info.json).

Este archivo tiene 3 elementos: new\_version, package y url.

```
{
  "new_version": "1.0.0",
  "package":
  "https://arrendasoft.co/wordpress_plugins/arrendasoft_customer_area/arrendasoft_customer_area.1.0.0.zip",
  "url": "https://arrendasoft.co/wordpress_plugins/arrendasoft_customer_area/"
}
```

2. Del archivo JSON copiar la propiedad "package" y descargar el archivo zip, luego instalarlo usando la forma tradicional:
  1. Ir al menú plugins.
  2. Hacer clic en el botón "Agregar nuevo plugin".
  3. Hacer clic en el botón "Subir plugin".
  4. Cargar el archivo zip descargado.
3. Activar el plugin haciendo clic en el texto "activar" que se encuentra debajo del nombre del plugin cuando estamos en la lista de plugins del sistema.

## Arrendasoft web components API:

1. Se debe consultar el archivo JSON del plugin en la siguiente ruta:

[https://arrendasoft.co/wordpress\\_plugins/arrendasoft\\_web\\_components\\_api/update-info.json](https://arrendasoft.co/wordpress_plugins/arrendasoft_web_components_api/update-info.json).

Este archivo tiene 3 elementos: new\_version, package y url.

```
{
  "new_version": "1.0.0",
  "package":
  "https://arrendasoft.co/wordpress_plugins/arrendasoft_web_components_api/arrendasoft_web_compo"
```

```
nents_api.1.0.0.zip",  
  "url": "https://arrendasoft.co/wordpress_plugins/arrendasoft_web_components_api/"  
}
```

2. Del archivo JSON copiar la propiedad "package" y descargar el archivo zip, luego instalarlo usando la forma tradicional:
  1. Ir al menú plugins.
  2. Hacer clic en el botón "Agregar nuevo plugin".
  3. Hacer clic en el botón "Subir plugin".
  4. Cargar el archivo zip descargado.
3. Activar el plugin haciendo clic en el texto "activar" que se encuentra debajo del nombre del plugin cuando estamos en la lista de plugins del sistema.

## Actualización automática.

El plugin de web components API ya está configurado para que se marque solo la opción de actualización automática, ya con esto es suficiente que actualicemos el archivo JSON y el archivo zip para que el mismo wordpress se encargue de hacer la actualización de forma automática. Para los otros 2 plugin se ha implementado la misma funcionalidad y los clientes nuevos la tendrán por defecto, pero para los clientes que ya tienen instalados los plugins(al momento de la creación de este manual), es necesario hacer la actualización de forma manual.

## Actualización manual.

En el caso de que la actualización automática presente alguna dificultad, siempre tendremos la opción de la actualización manual, para esto nos dirigimos a la administración de plugins y estando en el listado de los mismos, se nos mostrará debajo de cada plugin que tenga una actualización disponible un mensaje indicando que hay una actualización disponible con enlaces a la revisión de los detalles de la versión y a la aplicación inmediata de la misma.

☐ LiteSpeed Cache  
[Activar](#) | [Borrar](#)

Caché de páginas de alto rendimiento y optimización de sitio de LiteSpeed  
Versión 6.4.1 | Por [LiteSpeed Technologies](#) | [Ver detalles](#)

[Activar las actualizaciones automáticas](#)

 Hay disponible una nueva versión de LiteSpeed Cache. [Revisa los detalles de la versión 6.5.0.1](#) o [actualízala ahora](#).

Revisión #1

Creado el 9 julio 2025 09:35:32 por Jannet Tapasco

Actualizado el 9 julio 2025 09:35:32 por Jannet Tapasco